

Algemene E-mail instellingen



Inkomende e-mail

POP of IMAP?

Pop mail betekent dat de e-mail van de mailserver naar de pc (of mobiel of tablet) wordt gedownload.

Op elk apparaat komt nieuwe e-mail opnieuw binnen. Pop mail wordt als standaard gezien binnen het ontvangen van e-mail.

IMAP mail betekend dat de e-mail altijd op de mailserver blijft staan (maar gewoon zichtbaar is op uw pc of apparaat). Voordeel hierbij is dat nieuwe e-mail niet opnieuw wordt binnengehaald op elk apparaat.

Een gelezen e-mail staat dan op elk apparaat op gelezen. Bij IMAP zit uw e-mailruimte wel sneller vol aangezien de email op de mailserver blijft staan.

U kunt zelf beslissen welke soort inkomen e-mail u wilt gebruiken.

Instellingen

inkomende mailserver (POP of IMAP)	mail.uwdomein.nl
gebruikersnaam	uw gehele e-mailadres
wachtwoord	uw wachtwoord

In sommige uitzonderlijke gevallen dient de poort voor het verzenden van e-mail te worden opgegeven:

POP e-mail	Poort 110
IMAP e-mail	Poort 143

Uitgaande e-mail

Instellingen

uitgaande mailserver	mail.uwdomein.nl
gebruikersnaam	uw gehele e-mailadres
wachtwoord	uw wachtwoord

verificatie dient ingeschakeld te zijn. Indien er meerdere mogelijkheden voor verificatie zijn, kies dan voor wachtwoord. U vult hier uw gehele e-mail adres en wachtwoord in.

SPA / SSL SPA (beveiligt wachtwoord verificatie) of SSL dient uit te staan

Let op! Een aantal grote internet providers blokkeren standaard afwijkende uitgaande mailservers. Hierdoor kan uw e-mail niet verstuurd worden. Vul in dit geval de uitgaande mailgegevens van uw internet provider in. Kijk voor de exacte gegevens op de website van uw internet provider (bijvoorbeeld Ziggo, KPN of Tele2).